

>> 土木技

Civil-CALS

Road-CALS

【セットアップ】

使用説明書

ご使用の前に必ずこの「使用説明書」をお読みの上、正しくお使いください。

また、本書をすぐに利用できるように、分かりやすいところに保管してください。



ウェストフィールド株式会社

注意

土木技 CALS Version 3 以下で作成していたデータは土木技 Civil-CALS/Road-Cals Version 1.03 以上で開くことができません。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

目次

はじめに 4

- 本書で扱う用語および操作方法について..... 5
- サーバー・クライアント別の操作について..... 5
- 土木技 Civil-CALS/Road-CALS をより有効活用するために 6
- 「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」と同時にインストールできないソフトウェア..... 7

土木技のインストール 8

1. 「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」をお使いになる前の準備 .. 8
2. 「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」セットアップ CD をパソコンにセットする 12
3. データベースをインストールする..... 13
4. サーバーをインストールする..... 15
5. 認証設定を行う 18
6. 雛型 BOOK をインストールする..... 21
7. クライアントをインストールする..... 23

インストール後の設定 27

1. パスワードの入力..... 27
2. 分散 COM の設定を行う 29
3. クライアント情報をサーバーに登録する 39

4. ファイアウォール設定を変更する.....	43
-------------------------	----

こんなときは 47

1. SQL Server を利用するソフトウェアがインストール済みのパソコンに「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」をインストールする.....	47
2. パソコンにログインしている権限を調べる.....	56
3. Windows2000 の分散 COM 設定方法.....	65
4. パソコンにインストールされている OS のバージョンを調べる.....	70

トラブルシューティング 72

1. クライアントのインストール時にエラーメッセージを表示しインストールできない.....	72
2. 雛型帳票 BOOK のインストール時にエラーメッセージを表示しインストールできない.....	73

はじめに

この度は、「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」の「基本システム」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございました。

このソフトは、建設 CALS 構想に対応出来る土木工事のトータルソリューションです。自分の職場の書類控え室で管理書類綴りを閲覧するような感覚で工事書類の閲覧や作成ができます。

「基本システム」では、この書類控え室にある本棚を「本棚」、管理書類綴りを「土木 Book」と考えて操作するとわかりやすいでしょう。

本書は、本製品のインストール方法や、旧土木技からの入れ直し方法などについて説明しています。

本製品の機能を十分にご活用いただくため、ご使用前に必ず本書をお読みください。またお読みになった後は大切に保管してください。

*** 重 要 ***


- このソフトウェアおよびマニュアルの一部または全部を無断で使用、複製することはできません。
- このソフトウェアは、スタンドアロン製品については、コンピュータ 1 台につき 1 セット、クライアントサーバー製品についてはサーバーコンピュータ 1 台につき 1 セット購入が原則となっています。
- このソフトウェアおよびマニュアルは、本製品の使用許諾契約書のもとでのみ使用することができます。
- 大切な文書やデータは、必ずコピー(複製)をおとりください。
お客様が操作を誤ったり、何らかの影響により本製品に異常が発生した場合、文書やデータが消失する恐れがあります。
- お客様が本製品を使用して作成した文書やデータに関し、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本製品の故障による障害、文書やデータの損失による損害、その他本製品の使用により生じた損害について、当社は一切その責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ソフトウェアの仕様およびマニュアルに記載されている内容は、将来予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

● 本書で扱う用語および操作方法について

本書では、Windows の標準的な用語および操作方法を使って説明しています。Windows を使用したことのない方は、予め操作して頂くか、あるいは「Microsoft Windows2000/XP/Vista/7 ファーストステップガイド」など Windows に添付されているマニュアル類を通読されることをお奨めします。

● サーバー・クライアント別の操作について

Kami 技 クライアントサーバーシステムは、パソコンをサーバー役、クライアント役に分け、それぞれが別々の動作を行います。そのため、操作方法も異なります。本書では、サーバーでの操作、クライアントでの操作を下記のマークによって分けています。



上記のマークは本文中のタイトルに表示していますので、目的に合わせて操作してください。

● 土木技 Civil-CALS/Road-CALS をより有効活用するために

「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」の一部機能は、「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」と連携するソフトウェアや機能を利用することで動作します。そのため、以下のソフトウェアや機能をパソコンにインストール、設定すると、「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」の機能をより有効に活用することができます。

Adobe Acrobat 6.0 ~ XI Standard/Professional のインストール

「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」に取り込んだ Word や Excel のデータを、1つの PDF ファイルにまとめる機能に利用します。

Adobe Reader は、PDF ファイルを読み込むためのソフトウェアです。Adobe Reader のみをインストールしているパソコンでは、上記機能は動作しません。

インストール後の注意事項

ソフトウェアのインストール後、スタート>プリンターと FAX>Adobe PDF のプロパティ>Adobe PDF 設定>「フォントを送信しない」のチェックを外してください。

「フォントを送信しない」チェックの名称は、Acrobat のバージョンによって異なります。

OLE (Object Linking and Embedding) 機能について

「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」に取り込むファイルに関連付けられたアプリケーションが OLE 連携に対応していない場合、プレビューが作成できず「画像がありません」と表示されますが、ファイル自体は「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」に正常に取り込まれています。

OLE 機能とは

Windows のアプリケーション間のデータ交換機能の事。この機能を持つアプリケーションは、別のアプリケーションとお互いの情報を共有したり、やり取りすることができます。「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」は、この機能を利用して様々なアプリケーションのプレビューを作成しています。

スキャナーの設定及び TWAIN ドライバーのインストール

「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」は、TWAIN ドライバーに対応したスキャナー、または複合機と接続することで、直接書類を「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」に取り込むことができます。

インストール後の注意事項

お使いのスキャニング用 TWAIN ドライバーのインストールが必要です。スキャナー、複合機の設定方法に関しては、各スキャナーメーカーにお問い合わせください。

TWAIN ドライバーとは

スキャナーやデジタルカメラなどの画像入力機器(画像をコンピュータに取り込む機器)をコンピュータから制御するためのソフトウェアの規格の事。「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」は、このドライバーがパソコンにインストールしてあることで、スキャニングした書類をアプリケーション内に表示しています。

● 「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」と同時にインストールできないソフトウェア

データベースに SQL Server を利用するソフトウェアが既にインストールしてあるパソコンには、「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」インストールナビゲーション」より自動的にインストールすることが出来ません。

また、SQL Server を使用している弊社以下製品は、「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」と同時にインストールすることが出来ません。

- ウェストフィールド株式会社製品
 - 土木技 CALS
 - 土木 Pro. (株式会社リコー製品)
 - Kami 技
 - Kami 技 Compliance
 - 電納 Pro.
 - 電納 Pro. +

土木技のインストール

1. 「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」 をお使いになる前の準備

サーバー

クライアント

お使いのパソコンに「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」を正常にインストール出来るように、以下の項目をご確認ください。

お使いのパソコンは「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」の動作環境を満たしていますか

	サーバー	クライアント
OS	Microsoft® Windows® 2000 SP4 / XP Professional Edition SP2 / Vista Business / Vista Ultimate / 7 Business / 7 Ultimate	Microsoft® Windows® 2000 SP4 / XP Home Edition SP2 / XP Professional Edition SP2 / Vista Home Basic / Vista Home Premium / Vista Business / Vista Ultimate / 7 Home Premium / 7 Business / 7 Ultimate
CPU	Pentium 2.0GHz 以上	Pentium 2.0GHz 以上
メモリ	512MB 以上	512MB 以上
ディスク空き容量	2GB 以上(別途データを保存するための 空き容量が必要です)	2GB 以上(別途データを保存するための空き 容量が必要です)
画面解像度	1024×768 ドット(SVGA)以上	1024×768 ドット(SVGA)以上
スキャナー	上記 OS 対応のスキャナー	上記 OS 対応のスキャナー
プリンター	上記 OS 対応のプリンター	上記 OS 対応のプリンター
プロッター	上記 OS 対応のプロッター	上記 OS 対応のプロッター

「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」のセットアップ CD はお手元にありますか

「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」のセットアップ CD は、ご購入いただいた「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」のパッケージの中に 1 枚同梱しています。

「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」に同梱している内容物が全て揃っているか、予めご確認ください。また、同梱している内容物は無くさないように注意してください。

セットアップ CD を紛失した場合は、コールセンターにお問い合わせください。

「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」サーバーのご契約ライセンス数を超えていませんか

「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」サーバーのご利用可能ライセンス数は、通常ソフト 1 本につき 1 ライセンスです。

すでに他のパソコンにインストールし、ご利用中の場合はライセンス数の追加が必要となります。

(現在のライセンス数が不明な場合は、コールセンターへお問い合わせください)

コンピュータの管理者権限でログインしていますか

現在パソコンにログインしているユーザーアカウントは、Administrator(管理者)権限を持っているか確認してください。

ユーザーアカウントの確認方法は、P.56:「こんなときは」の「2. パソコンにログインしている権限を調べる」をご参照ください。

Administrator 権限を持っていないユーザーアカウントの場合、Administrator 権限のユーザーアカウントでログインしなおすか、現在のユーザーアカウントに Administrator 権限を持たせてください。

ユーザーアカウントは半角英数字にしていますか

「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」をインストールするユーザーアカウントに、日本語や全角英数字を使用していると、「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」が正常にインストールできません。

「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」をインストールするユーザーアカウントにパスワードを設定していますか

「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」クライアントサーバー版ではソフトの特性上、ネットワークを利用します。ネットワークにつながったお互いのパソコン同士で「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」を利用するためには、各パソコンのユーザーアカウントにパスワードの設定をする必要があります。

ユーザーアカウントのパスワード設定方法は、P.56:「こんなときは」の「2 . パソコンにログインしている権限を調べる」をご参照ください。

「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」をインストールするパソコンに、同時にインストールできないソフトウェアをインストールしていませんか

データベースに SQL Server を利用するソフトウェアを既にインストールしているパソコンには、「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」インストールナビゲーションから SQL Server を自動的にインストールすることができません。

また、SQL Server を使用している弊社以下製品を既にインストールしているパソコンには、「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」をインストールすることができません。

- | | |
|--------------------|---------------------|
| ・土木技 CALS | ・土木 Pro. (株式会社リコー製) |
| ・土木技 Civil-CALS | ・土木技 Road-CALS |
| ・Kami 技 Compliance | ・Kami 技 (スタンドアロン版) |
| ・電納 Pro | ・電納 Pro. + |

SQL Server を使用しているソフトウェアを削除して良い場合には、その製品をアンインストールすると、「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」のインストールが可能になります。

上記製品のアンインストール方法は、各製品のマニュアルをご確認下さい。

弊社製品のアンインストール後は、FWEST フォルダを削除してください。

(通常 FWEST フォルダは C ドライブ直下にインストールされますが、インストール時にお客様が設定できます。)

弊社製品のアンインストールが出来ない場合は別のパソコンをご用意ください。

上記製品をアンインストール後は、必ず C:\Program Files\Microsoft SQL Server フォルダを削除してください。また、削除後にパソコンの再起動を行ってください。上記の処理を行わないと、「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」セットアップ CD から正常にインストール出来ない場合があります。

また、データベースに SQL Server を利用する弊社製品以外のソフトウェアを、既にインストールしているパソコンには、土木技インストールナビゲーションからではなく、手動操作によるインストールを実行することで、どちらのソフトウェアも利用することが出来ます。

詳しくは、P.47 :「こんなときは」の「1 . SQL Server を利用するソフトウェアがインストール済みのパソコンに土木技 Civil-CALS/Road-CALS をインストールする」をご参照ください。

2. 「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」 セットアップ CD をパソコンにセットする

サーバー


クライアント

全てのチェックが終わりましたら、「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」のセットアップ CD をパソコンにセットしてください。

セットアップ CD のラベル面の印刷は、右図のようになっています。



パソコンに CD をセットすると、自動的に以下のような画面を表示します。



上から順番にインストールします。(データベースは [32bit] または [64bit] のどちらかをインストールします。)

それぞれの項目をクリックすると、専用のインストーラを表示します。

画面を表示しない場合は、マイコンピュータから CD ドライブを開き、Setup フォルダーの SetupNavi.exe を起動してください。

クライアントの場合、「SQL Server2005(32bit)(または「SQL Server2005 (64bit)」)」と「クライアントシステム」のみインストールします。

サーバーの場合、「クライアントシステム」を除く全ての項目をインストールします。(ただし、データベースは「SQL Server2005 (32bit)」または「SQL Server2005 (64bit)」のどちらかをインストールします。)

3. データベースをインストールする

サーバー

クライアント

「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」で操作するデータを貯めておくために、データベースをインストールします。「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」で利用するデータベースは SQL Server というもので、Microsoft から配布されている一般的なものです。


通常、インストールには複雑な設定が必要ですが、「土木技インストールナビゲーション」からであれば、自動的にインストールが実行されます。

クライアントをインストールするパソコンの場合、「BOOK の持ち出し」機能を利用する場合に限り、インストールが必要です。「BOOK の持ち出し」機能に関しては、土木技 一般操作マニュアルをご参照ください。

「土木技インストールナビゲーション」画面で [SQL Server2005 (32bit) (または [SQL Server2005 (64bit)])] をクリックします。

データベースのインストーラが起動します。


※ インストールするデータベースは、お使いのパソコンにインストールされている OS のバージョンにより異なります。詳しくは P.70「こんなときには:パソコンにインストールされている OS のバージョンを調べる」をご参照ください。



データベースのインストールに必要な Windows Installer と Microsoft .Net Framework がパソコンにインストールしていない場合、これらのインストール方法の案内が表示されません。案内にしたがってインストールを行って下さい。

インストーラの指示に従って、インストールを行ってください。

インストールが終了すると、以下の画面を表示しますので、[はい] ボタンをクリックし、パソコンを再起動してください。




これでデータベースのインストールは完了です。


4. サーバーをインストールする

サーバー


3. 「データベースをインストールする」でデータベースをインストール後に、パソコンを再起動すると、また「インストールナビゲーション」画面を表示します。続いて[サーバーシステム]をクリックします。




[次へ] ボタンをクリックします。



使用許諾契約を確認し、[はい] ボタンをクリックします。




ユーザー名、会社名を入力し、[次へ] ボタンをクリックします。



「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」のサーバープログラムとデータを保存するフォルダーを選択し、[次へ] ボタンをクリックします。


[参照] ボタンをクリックすると、インストール先の変更画面を表示します。
インストール先は、インストール完了後に変更することができませんので、注意して設定してください。



このフォルダーに「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」に取り込んだデータなどが集約するため、十分な空き容量のあるドライブを選択してください。

ネットワーク上のドライブ、外付け HDD にインストールを行うと、ソフトが正常に動作しない可能性があるため、ローカル HDD にインストールを行ってください。

しばらく待つとインストールが完了し、次の画面を表示しますので、[完了] ボタンをクリックしてください。




これでサーバーのインストールは完了です。


5. 認証設定を行う

サーバー


続いて [認証設定] をクリックします。



「土木技サーバー認証設定」画面の [認証設定] ボタンをクリックします。




「パスワード変更」画面の [請求書出力] ボタンをクリックします。




上図の「請求コード」欄に表示されるコードはパソコンごとに異なります。お客様のパソコンの「請求コード」欄には別のコードが表示されます。

「出力方法選択」画面で [印刷する] ボタンをクリックします。



プリンターを接続していないパソコンの場合、[ファイルに保存する] ボタンをクリックして、パスワード請求書を保存し、USB などを使用してプリンターを接続しているパソコンにファイルを移動してください。

印刷するプリンターを選択し、[印刷] ボタンをクリックします。




印刷したパスワード請求書にご返信先 (FAX ・ TEL ・ 氏名) をご記入の上、次の送付先に FAX または郵送にて送付してください。「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」パスワード発行係から FAX または郵送にてパスワードをご返信いたします。

FAX の場合 : 055-285-6656
郵送の場合 : 〒400-0201
山梨県南アルプス市上高砂 530
ウェストフィールド株式会社
「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」
パスワード発行係 宛

「パスワード変更」画面に戻りますので、[デモ起動] ボタンをクリックします。
最大 2 週間、デモ起動モードで「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」を操作することが出来ます。

「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」パスワード発行係から返信が来ましたら、
P.27 : 「インストール後の設定」の「1 . パスワードの入力」を行ってください。



しばらくすると「一般設定を完了しました」とメッセージを表示しますので[OK] ボタンをクリックします。




「土木技サーバー認証設定」画面に戻り、[閉じる] ボタンをクリックし、認証設定を終了します。


6. 雛型 BOOK をインストールする

サーバー

[雛形帳票 BOOK] をクリックします。




[次へ] ボタンをクリックします。



「仕様書（規格値）の追加」画面を表示します。[仕様書追加] ボタンをクリックしてください。（この画面は、クライアントシステムがインストールされていない場合、表示されません。に進んで下さい。）



しばらく待つとインストールが完了しますので、[完了] ボタンをクリックしてください。




以上でインストールは完了です。
パソコン再起動後に「土木技インストールナビゲーション」画面が表示された場合は、[終了] ボタンをクリックして画面を閉じてください

7. クライアントをインストールする


クライアント

クライアントをインストールするパソコンの場合、インストールする項目は基本的にこの項目のみです。「BOOKの持ち出し」機能を利用する場合に限りデータベースのインストールが必要です。データベースのインストールに関しては、P.13 : 「3 . データベースをインストールする」をご参照ください。


「インストールナビゲーション」画面から [クライアントシステム] をクリックします。




[次へ] ボタンをクリックします。



使用許諾契約を確認し、[はい] ボタンをクリックします。




ユーザー名、会社名を入力し、[次へ] ボタンをクリックします。



「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」のプログラムファイルをインストールするフォルダーを選択し、[次へ] ボタンをクリックします。


[参照] ボタンをクリックすると、インストール先の変更画面を表示します。

インストール先は、インストール完了後に変更することができませんので、注意して設定してください。




ネットワーク上のドライブ、外付けHDDにインストールを行うと、ソフトが正常に動作しない可能性があるため、ローカルHDDにインストールを行ってください。


しばらく待つと「マニュアルインストール」画面を表示します。
[はい] ボタンをクリックしてください。



マニュアルのセットアップタイプを選択して [次へ] ボタンをクリックします。
カスタムを選択した場合、WORD 版 / PDF 版マニュアルのインストールを選択できます。



しばらく待つとインストールが完了し、次の画面を表示しますので、[完了] ボタンをクリックしてパソコンを再起動してください。



以上でクライアントのインストールは完了です。

サーバーの BOOK を直接編集するのではなく、サーバーからクライアントへ BOOK を持ち出し、クライアントパソコン内で「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」を操作する場合は、

「クライアント」のインストール以外に「データベース」のインストールが必要です。

「データベース」のインストール方法については、P.13 : 「3 . データベースをインストールする」をご参照ください。

インストール後の設定

1. パスワードの入力


サーバー

「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」パスワード発行係よりパスワードが返信されてきましたら、デモ起動モードの認証を、通常起動モードに変更します。


スタート>すべてのプログラム>土木技>ツール>認証設定と選択します。



「土木技サーバー認証設定」画面の [認証設定] ボタンをクリックします。



「パスワード変更」画面の「パスワード」欄に、返信されてパスワードを入力します。左ブロックから詰めて入力してください。




上図の「パスワード」欄に入力するコードはパソコンごとに異なります。お客様のパソコンの「パスワード」欄には「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」パスワード発行係から返信されてきたパスワードを入力してください。

「パスワード」欄には半角英数字を用いて入力してください。
また、大文字と小文字は区別していますので、ご注意ください。

以下の 3 文字は、パスワードの入力に使用しませんので、入力の際は間違わないようにご注意ください。

使用しない文字	読み	似ている文字	読み
l	小文字の「エル」	1	数字の「イチ」
I	大文字の「アイ」	1	数字の「イチ」
O	大文字の「オー」	0	数字の「ゼロ」

[OK] ボタンをクリックと、「パスワードを更新しました」とメッセージを表示しますので [OK] ボタンをクリックします。



しばらくすると「一般設定を完了しました」とメッセージを表示しますので [OK] ボタンをクリックします。



「土木技サーバー認証設定」画面に戻り、[閉じる] ボタンをクリックし、認証設定を終了します。


以上でパスワードの入力は終了です。デモ起動モードが解除されます。

2. 分散 COM の設定を行う


サーバー

「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」クライアントから「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」サーバーへの接続を行うには、分散 COM という機能の設定を行う必要があります。この設定を行うことにより、ネットワークを通じて「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」を利用したデータのやり取りや編集が実現します。


「スタート」メニューから「ファイル名を指定して実行」を選択します。



「ファイル名を指定して実行」画面の「名前」欄に【dcomcnfg】と入力し、[OK] ボタンをクリックします。




Windows Vista 以降のパソコンの場合、右図のように「検索の開始」欄に【dcomcnfg】と入力します。すると dcomcnfg.exe を検索しますので、このファイルを実行します。




「コンポーネントサービス」画面を表示します。

Windows2000 をご利用の場合は、これ以降の設定方法とは異なりますので、P.65 : 「こんなときは」の「3 . Windows2000 の分散 COM 設定方法」をご参照ください。


「コンソールルート」「コンポーネントサービス」「マイコンピュータ」を右クリックし、メニューから「プロパティ」を選択します。




「マイコンピュータのプロパティ」画面を表示します。「COM セキュリティ」タブを選択し、「アクセス許可」欄の [制限の編集] ボタンをクリックします。




「アクセス許可」画面を表示しますので、「グループ名またはユーザー名」欄に「Everyone」と「ANONYMOUS LOGON」の両方が表示されているか確認します。表示されていた場合は、「ローカルアクセス」「リモートアクセス」の許可にチェックを入れます。




「Everyone」と「ANONYMOUS LOGON」が表示されていない場合は、[追加]ボタンをクリックして「ユーザーまたはグループの選択」画面を表示します。




[詳細設定]ボタンをクリックし、「ユーザーまたはグループの選択」画面の[今すぐ検索]ボタンをクリックします。




画面下部の名前欄から、表示されていない「Everyone」または「ANONYMOUS LOGON」を選択し、[OK]ボタンをクリックします。



「選択するオブジェクト名を入力してください」欄に選択した名前が入っていることを確認して [OK] ボタンをクリックします。




選択した名前が登録されますので、「ローカルアクセス」「リモートアクセス」の許可にチェックを入れます。



万が一、「Everyone」と「ANONYMOUS LOGON」の両方が表示されていない場合は、再度作業を繰り返してください。


登録が完了したら、[OK] ボタンをクリックします。

続いて、「起動とアクティブ化のアクセス許可」欄の「制限の編集」ボタンをクリックします。



先程と同様に、「グループ名またはユーザー名」欄に「Everyone」と「ANONYMOUS LOGON」の両方が表示されているか確認します。表示されていた場合は、「ローカルアクセス」「リモートアクセス」の許可にチェックを入れます。

「Everyone」と「ANONYMOUS LOGON」のどちらかが存在しなかった場合は、～と同様に、ユーザーを追加してください。




「Everyone」と「ANONYMOUS LOGON」のどちらにも「ローカルアクセス」「リモートアクセス」の許可にチェックを入れましたら、[OK] ボタンをクリックします。


「コンポーネントサービス」画面に戻り、「マイコンピュータ」「DCOMの構成」を選択します。中から「DBAccess」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。




「DBAccessのプロパティ」画面の「セキュリティ」タブを選択し、「起動許可」欄の「カスタマイズ」を選択し、[編集] ボタンをクリックします。




「起動許可」画面の「グループ名またはユーザー名」欄に「Everyone」が表示されているか確認します。表示されていた場合は、アクセス許可項目の許可にチェックを入れ [OK] ボタンをクリックします。




「Everyone」が表示されていない場合、[追加] ボタンをクリックして「ユーザーまたはグループの選択」画面を表示します。




[詳細設定] ボタンをクリックします。




「ユーザーまたはグループの選択」画面の [今すぐ検索] ボタンをクリックし、画面下部の名前欄から、「Everyone」を選択し、[OK] ボタンをクリックします。




「選択するオブジェクト名を入力してください」欄に選択した「Everyone」が入っていることを確認して [OK] ボタンをクリックします。




21 選択した名前が登録されますので、「ローカルアクセス」「リモートアクセス」のアクセス許可項目の許可にチェックを入れ [OK] ボタンをクリックします。




22 「DBAccess のプロパティ」画面の「ID」タブを選択し、「このユーザー」を選択すると、入力欄が入力可能になりますので、[参照] ボタンをクリックします。




23 「ユーザーの選択」画面を表示しますので、[詳細設定]ボタンをクリックします。




24 「ユーザーの選択」画面の[今すぐ検索]ボタンをクリックし、「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」インストール時の Administrator 権限ユーザーを選択し、[OK] ボタンをクリックします。



25 「選択するオブジェクト名を入力してください」欄に選択した名前が入っていることを確認して [OK] ボタンをクリックします。



26 「DBAccess のプロパティ」画面に戻ると、「ユーザー」欄に選択したユーザー名が表示されます。「パスワード」欄と「パスワードの確認入力」欄に選択したユーザーのログイン時パスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックします。



パスワードは必ず入力してください。
パスワードを使用していない場合は、Administrators の権限を持ったユーザーを登録し、選択してください。

以上で分散 COM の設定は終了です。


3. クライアント情報をサーバーに登録する

サーバー


Windows XP 以降のパソコンでは、ネットワーク接続するためにユーザーアカウントにパスワードを設定する必要があります。

ユーザーアカウントにパスワードを設定する方法は P.65:「こんなときは」の「3. Windows2000 の分散 COM の設定方法」をご参照ください。


「マイコンピュータ」を右クリックし、メニューから「管理」を選択します。



「コンピュータの管理」「システムツール」「ローカルユーザーとグループ」「ユーザー」と選択します。



ユーザー名が表示されていない場所で右クリックし、「新しいユーザー」を選択します。



「新しいユーザー」画面の「ユーザー名」欄にクライアントのアカウント名、「パスワード」欄と「パスワードの確認入力」欄に対象のアカウントのログイン時パスワードを入力します。

「ユーザーは次回ログオン時にパスワードの変更が必要」のチェックを外し、「ユーザーはパスワードを変更できない」、「パスワードを無期限にする」にチェックをつけ、[作成]ボタンをクリックします。

新しいユーザー

ユーザー名(U): Muramatsu

フルネーム(F):

説明(D):

パスワード(P): *****

パスワードの確認入力(C): *****

ユーザーは次回ログオン時にパスワードの変更が必要(M)

ユーザーはパスワードを変更できない(S)


パスワードを無期限にする(W)

アカウントを無効にする(E)


作成(E) 閉じる(O)

入力内容がリセットされたら [閉じる] ボタンで「コンピュータの管理」画面に戻ります。作成したユーザー名が登録されています。


作成したユーザーを右クリックし、「プロパティ」を選択します。




プロパティ画面の「所属するグループ」タブを選択し、[追加] ボタンをクリックします。




「グループの選択」画面の [詳細設定] ボタンをクリックします。



[今すぐ検索] ボタンをクリックし、名前の一覧から「Administrators」を選択し、[OK] ボタンをクリックします。



「選択するオブジェクト名を入力してください」欄に「Administrators」が追加されていることを確認し、[OK] ボタンをクリックします。



「所属するグループ」タブに、「Administrators」が追加されていることを確認し、[OK] ボタンをクリックします。



クライアントの台数分、ユーザーの追加を繰り返してください。


4. ファイアウォール設定を変更する

サーバー

ウイルス対策ソフトを導入済みのパソコンにおいては、Windows の機能であるファイアウォール設定を自動的に無効化している場合があります。

ここで紹介するのは、ファイアウォール設定が有効になっているパソコンに対しての設定方法になります。


「スタートメニュー」から「コントロールパネル」を選択します。




「コントロールパネル」画面から「セキュリティセンター」を選択します。




「Windows セキュリティセンター」画面で「Windows ファイアウォール」を選択します。




「Windows ファイアウォール」画面で「全般」タブを選択し、表示される画面で「無効」欄が選択されている場合、以下の作業を行う必要はありません。画面を閉じて終了してください。



「Windows ファイアウォール」画面で「有効」欄が選択されている場合、「例外」タブを選択し、「プログラムの追加」ボタンをクリックします。




「プログラムの追加」画面で [参照] ボタンをクリックし、「DsPServer¥DBAccess.exe」を選択し、[開く] ボタンをクリックしてください。



通常 DsPServer フォルダは、C ドライブ直下にインストールされますが、お客様のインストール時の設定によってインストール先は異なります。

[OK] ボタンをクリックすると、「Windows ファイアウォール」画面に戻ります。続いて [ポートの追加] ボタンをクリックします。



「ポートの追加」画面の「名前」欄に土木技の設定と分かる名前を入力します。

「ポート番号」欄には「135」と入力します。

最後に「TCP」を選択して [OK] ボタンをクリックすると、「Windows ファイアウォール」画面に戻ります。

ポートの追加

これらの設定を使って、Windows ファイアウォールでポートを開いてください。ポート番号およびプロトコルについては、使用するプログラムまたはサービスのドキュメントを参照してください。

名前(N): Kami技

ポート番号(P): 135

TCP(T) UDP(U)

[ポートを開くことの危険の詳細を表示します。](#)

スコープの変更(O)... OK キャンセル

[OK] ボタンで画面を閉じて、設定は完了です。

こんなときは

1. SQL Server を利用するソフトウェアがインストール済みのパソコンに「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」をインストールする

サーバー


クライアント

「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」をインストールするパソコンに、既に SQL Server がインストールしてあった場合、「土木技インストールナビゲーション」がエラーメッセージを表示し、データベースのインストールを実行することが出来ません。


「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」用データベースを手動操作によりインストールすることで、どちらのソフトウェアも利用できるようになります。

P.13:「土木技をインストールする」の「3. データベースをインストールする」でデータベースのインストールを完了している場合は、ここでの操作は必要ありません。


マイコンピュータから CD ドライブを右クリックし、「開く」を選択します。




「 Setup 」 - 「 sqlserver2005express 」 フォルダ と 開 き 、 「 SQLEXP32_JPN.EXE 」 ファイル を 実行 し ます 。



「セキュリティの警告」画面などが表示された場合は、[実行] や [続行] ボタンなどをクリックし、先へ進めてください。




しばらく待つと、「使用許諾契約書」画面が表示されます。内容をご確認の上、「使用許諾契約書に同意する」にチェックを入れ、[次へ] ボタンをクリックします。




「必要なコンポーネントのインストール」画面に変わり、自動的にインストール準備用ファイルがインストールされます。

インストールが終了したら [次へ] ボタンをクリックします。




「Microsoft SQL Server2005 セットアップ」画面が表示されます。


[次へ] ボタンをクリックします。




最初にインストール可能かどうかをチェックする画面が表示されます。
問題がないことを確認して [次へ] ボタンをクリックします。




「登録情報」画面の「詳細構成オプションを非表示にする」のチェックを外し、[次へ] ボタンをクリックします。




「機能の選択」画面は、そのまま [次へ] ボタンをクリックします。




「インスタンス名」画面では、「名前付きインスタンス」を選択し、入力欄に「RDP2000NET」と半角英数字の大文字で入力し、[次へ] ボタンをクリックします。これ以降、入力する文字を間違えると、「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」と連携しなくなりますので間違えないように入力してください。



「サービスアカウント」画面は、以下画面の選択状態になっていることを確認の上、[次へ] ボタンをクリックします。




「認証モード」画面で、「混合モード」を選択し、「パスワードの入力」欄に「westfield」と半角英字の小文字で入力してください。「パスワードの確認入力」欄にも同様に入力します。




「パスワード」欄に入力した文字は全て「*」で表示されます。


「照合順序の設定」画面は、以下画面の選択状態になっていることを確認の上、[次へ] ボタンをクリックします。




「構成オプション」画面の「ユーザーインスタンスを有効にする」のチェックを入れ、[次へ] ボタンをクリックします。



「エラーと使用状況レポートの設定」画面は、そのまま [次へ] ボタンをクリックします。




「インストールの準備完了」画面で「SQL Server データベース サービス」がインストールされることを確認の上、[インストール] ボタンをクリックします。




SQL Server のインストールが開始されます。

全てのセットアップが完了するのを待ち、完了後に [次へ] ボタンをクリックします。



以上で「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」用のデータベースインストールが完了しました。[完了] ボタンをクリックして画面を閉じてください。



2. パソコンにログインしている権限を調べる

サーバー

クライアント

「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」をインストールする際は、パソコンにログインしているユーザーアカウントが管理者 (Administrator) 権限を持っていないければいけません。


ここではログインするユーザーアカウントが持っている権限の確認方法を説明します。確認方法は Windows の OS によって異なりますので、ご使用の OS に合わせて確認を行ってください。

Windows XPの場合


1. 最初に現在パソコンにログインしているユーザーアカウント名を確認します。「スタート」を右クリックし、「エクスプローラ」を選択します。




2. エクスプローラが表示されますので、下図のように「スタートメニュー」フォルダーが格納されている親フォルダーを確認します。このフォルダー名が、現在パソコンにログインしているユーザーアカウント名になります。




3. 次にユーザーアカウントが Administrator 権限になっているかを確認します。
「スタート」から「コントロールパネル」を選択します。




4. 「コントロールパネル」画面から「ユーザーアカウント」を選択します。



5. 「ユーザーアカウント」画面で再度「ユーザーアカウント」を選択します。



6. 各ユーザーアカウントの権限設定画面が表示されます。ここで先ほど確認したユーザーアカウントに管理者権限が与えられているか確認してください。




2.で確認したユーザーアカウント名の「グループ」列に「Administrator」または「コンピュータの管理者」と表記されていれば、現在のユーザーアカウントは管理者です。


画面は Windows XP Professional の画面です。Windows XP Home Edition の場合、画面が異なる場合がありますが操作手順は同じです。

Windows Vistaの場合


1. 最初に現在パソコンにログインしているユーザーアカウント名を確認します。
「スタート」を右クリックし、「エクスプローラ」を選択します。



2. エクスプローラが表示されます。
画面左下の「フォルダー」欄で「スタートメニュー」が選択されています。



3. 下図のように「フォルダー」欄を一番上まで移動します。「デスクトップ」の下にあるフォルダー名が、現在パソコンにログインしているユーザーアカウント名になります。



4. 次にユーザーアカウントが Administrator 権限になっているかを確認します。「スタート」から「コントロールパネル」を選択します。



5. 「コントロールパネル」画面から「ユーザーアカウント」を選択します。



6. 各ユーザーアカウントの権限設定画面が表示されます。ここで先ほど確認したユーザーアカウントに管理者権限を与えているか確認してください。




2.で確認したユーザーアカウント名に「Administrator」または「コンピュータの管理者」と表記があれば、現在のユーザーアカウントは管理者です。


画面は Windows Vista Home Premium の画面です。Windows Vista の他のエディションの場合、画面が異なる場合がありますが操作手順は同じです。

Windows 7の場合


1. 最初に現在パソコンにログインしているユーザーアカウント名を確認します。「スタート」をクリックし、スタートメニューを表示します。
表示されるメニュー画面の右上に表示される部分が、現在パソコンにログインしているユーザーアカウント名になります。



2. 次にユーザーアカウントが Administrator 権限になっているかを確認します。「スタート」から「コントロールパネル」を選択します。



3. 「コントロールパネル」画面から「ユーザーアカウントと家族のための安全設定」内の「ユーザーアカウントの追加または削除」を選択します。



4. 各ユーザーアカウントの権限設定画面が表示されます。ここで先ほど確認したユーザーアカウントに管理者権限を与えているか確認してください。



2.で確認したユーザーアカウント名に「Administrator」または「コンピュータの管理者」と表記があれば、現在のユーザーアカウントは管理者です。


画面は Windows 7 Ultimate の画面です。Windows 7 の他のエディションの場合、画面が異なる場合がありますが操作手順は同じです。

3. Windows2000 の分散 COM 設定方法


サーバー

「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」のクライアントサーバー接続には分散 COM と呼ばれる部分に対して設定を行う必要があります。インストールマニュアル本編では Windows XP 以降の場合の設定方法を掲載していますが、Windows2000 の場合、設定手順や画面が異なりますので、Windows2000 をサーバーとして利用する場合、以下の設定を行ってください。


「スタート」メニューから「ファイル名を指定して実行」を選択します。




「ファイル名を指定して実行」画面の「名前」欄に「dcomcnfg」と入力し、[OK] ボタンをクリックします。




「分散 COM の構成のプロパティ」画面を表示しますので、「アプリケーション」タブをクリックし、アプリケーションリストから「DBAccess」を選択し、[プロパティ] ボタンをクリックします。




「DBAccessのプロパティ」画面の「セキュリティ」タブをクリックし「独自のアクセス許可を使う」を選択し、[編集] ボタンをクリックします。




「レジストリ値のアクセス許可」画面で [追加] ボタンをクリックします。




「ユーザーとグループの追加」画面で名前欄から「Everyone」を選択し、[追加] ボタンをクリックすると、追加する名前欄に表示されます。アクセスの種類欄に「アクセスの許可」を選択し、[OK] ボタンをクリックします。




「レジストリ値のアクセス許可」画面に戻ると名前欄に Everyone が追加されます。
[OK] ボタンをクリックし、画面を閉じてください。




「DBAccessのプロパティ」画面に戻り、引き続き「独自の起動アクセス許可を使う」を選択し、[編集] ボタンをクリックします。




「レジストリ値のアクセス許可」画面で [追加] ボタンをクリックします。



「ユーザーとグループの追加」画面で名前欄から「Everyone」を選択し、[追加] ボタンをクリックすると、追加する名前欄に表示されます。アクセスの種類欄に「起動の許可」を選択し、[OK] ボタンをクリックします。




「レジストリ値のアクセス許可」画面に戻ると名前欄に Everyone が追加されます。[OK] ボタンをクリックし、画面を閉じてください。




「DBAccess のプロパティ」画面に戻り、「識別」タブを選択します。


「次のユーザー」を選択し、[参照] ボタンをクリックします。



「ユーザー参照」画面から「土木技 Civil-CALS/Road-CALS」インストール時の Administrator 権限を持ったユーザーを選択し、[追加] ボタンをクリックすると「追加する名前」欄に表示されます。この状態で[OK]ボタンをクリックします。



「DBAccess のプロパティ」画面の「ユーザー名」欄に選択したユーザー名が表示されます。「パスワード」欄と「パスワードの確認入力」欄に選択したユーザーのログイン時パスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックします。



パスワードは必ず入力してください。
パスワードを使用していない場合は、Administrators の権限を持ったユーザーを登録し、選択してください。

以上で分散 COM の設定は終了です。


4. パソコンにインストールされている OS のバージョンを調べる

サーバー


クライアント

ここでは、「土木技 Civil-CALS」「土木技 Road-CALS」のインストールで【[データベース(32bit)]と[データベース(64bit)]のどちらをインストールするか】を判断するための確認方法を説明しています。確認方法は OS によって異なりますので、ご使用の OS にあわせて確認を行ってください。

1. 「スタート」から「コンピューター」を右クリックで選択し、表示されるメニューの中から「プロパティ」を選択します。



2. 「スタート」から「コンピューター」を右クリックで選択し、表示されるメニューの中から「プロパティ」を選択します。



システムの種類: 64 ビット オペレーティング システム
ペンとタッチ: このディスプレイでは、ペン入力とタッチ入力は利用できません

「システムの種類」がどのように記載になっているかご確認ください。

「64 ビットオペレーティングシステム」と記載されている場合、お使いのパソコンの OS は 64bit バージョンです。

「32 ビットオペレーティングシステム」と記載されている場合、または、記載がない場合、お使いのパソコンの OS は 32bit バージョンです。

トラブルシューティング

1. クライアントのインストール時にエラーメッセージを表示しインストールできない クライアント

概要

クライアントのインストール時に下記画面が表示される場合があります。



対処方法


このメッセージは、「土木技インストールナビゲーション」からクライアントを選択する際に、「クライアント」をダブルクリックした場合に表示されます。

[OK] ボタンをクリックして、改めて「クライアント」を1回だけクリックしてください。

2. 雛型帳票 BOOK のインストール時にエラーメッセージを表示しインストールできない サーバー

概要

雛型帳票 BOOK のインストール時に下記画面が表示される場合があります。



対処方法

このメッセージは、「認証設定」が正常に行われていない場合に表示される可能性があります。

「土木技インストールナビゲーション」画面で「認証設定」を再度実行してから、「雛型帳票 BOOK」を再び実行し、インストールを行ってください。

Copyright (c) 2012 WESTFIELD Co., LTD